


# Guide d'installation

## Clonage du disque d'origine vers le SSD EMTEC X150



Nous recommandons le logiciel libre MacriumReflect7 Free Edition



# I. Prérequis avant le Clonage du disque d'origine


## 1) Munissez-vous d'un adaptateur SATA vers USB :

- Cet adaptateur permet de connecter le SSD X150 sur le port USB de l'ordinateur qui contient le HDD à cloner.



## 2) Vérifiez que la capacité du SSD est suffisante pour le clonage :

- Si le disque d'origine dans l'ordinateur a une capacité supérieure au SSD X150, il faut vérifier que l'espace utilisé sur le disque d'origine est inférieur à la capacité du SSD X150. Voir dans les propriétés du disque (copie d'écran ci-dessous)



- Si l'espace utilisé sur le disque d'origine est supérieur à la capacité du SSD X150, il faut libérer de l'espace sur le disque d'origine en déplaçant une quantité de données suffisante vers un autre média : disque USB , DVD-R, cloud ( DRIVE, DROPBOX, ....) .

## II. Clonage du disque


Avant de lancer le clonage du disque de votre ordinateur sur le SSD X150, vérifiez que toutes vos données importantes sont bien sauvegardées.

### 1) Installez le logiciel MacriumReflect7 Free Edition


- Ce logiciel est disponible sur le site Internet suivant : <https://www.macrium.com/reflectfree>
- En cas de difficultés pour installer le logiciel veuillez consulter la procédure d'installation à la fin de ce tutoriel.

### 2) Connectez le SSD X150 sur le port USB de l'ordinateur Via l'adaptateur SATA/USB


### 3) Lancez le logiciel MacriumReflect et cliquez sur l'icône du disque que vous souhaitez cloner




#### 4) Cliquez sur « Clone this disk... »



#### 5) Cliquez sur « Select a disk to clone to... »




## 6) Cliquez sur [00000000] SATA SSD




The screenshot shows the cloning software interface. Under the 'Source' section, 'Local disk' is selected, and 'MBR Disk 1 [47B74187] - SATA SSD SBFM61.3 <894.25 GB>' is chosen. Two partitions are visible: '1 - System Reserved (None) NTFS Active' (384.4 MB / 549.0 MB) and '2 - (C:) NTFS Primary' (194.25 GB / 893.71 GB). Under the 'Destination' section, 'Local disk' is selected, and 'Disk 2 [00000000] - SATA SSD SBFM <223.57 GB>' is highlighted with a red box. The 'Copy selected partitions' button is also visible.

## 7) Cliquez sur « Copy selected partitions »




The screenshot shows the cloning software interface with the 'Copy selected partitions' button highlighted with a red box. The 'Source' section is the same as in the previous screenshot. The 'Destination' section shows 'Disk 2 [00000000] - SATA SSD SBFM <223.57 GB>' selected. The 'Copy selected partitions' button is highlighted. At the bottom, there are checkboxes for 'Delete Existing partition' (unchecked) and 'Cloned Partition Properties' (checked). The 'Next >' button is highlighted.

## 8) Sélectionnez la partition principale ( Primary )




## 9) Cliquez sur l'extrémité de la partition et glissez le curseur pour modifier la taille de la partition principale (Primary) . Cliquez sur OK pour valider ( en déplaçant le curseur vers la droite vous optimisez la taille de la partition en utilisant tout l'espace libre sur le SSD )



## 10) Cliquez directement sur « Finish » en bas de l'écran pour lancer le clonage




## 11) Cliquez sur OK



## 12) Attendez la fin du clonage

Le temps de clonage est très variable en fonction de la quantité de données à cloner et de la vitesse de copie de l'ordinateur ( quelques minutes à plusieurs heures )





### III. Procédure d'installation de MacriumReflect

1) Allez sur le site <https://www.macrium.com/reflectfree> et cliquez sur « Home use »



2) Entrez votre adresse mail et cliquer sur « Continue »



 **Macriumsoftware**  
*Your image is everything*

1 Enter Email      2 Add Details      3 Check Email

Please enter an email (optional) to register or download

We will not use this to communicate with you until you have indicated your preferences. We will never sell or pass on your details to any third parties and you can unsubscribe at any time.

You can read more about how we protect your privacy [here](#).

Close Continue



### 3) Cliquez sur le premier lien dans le mail Macrium Software Registration que vous avez reçu.

Nous vous remercions de votre intérêt pour Macrium Reflect.

Votre code d'enregistrement est: 1D8C-USUW

Pour compléter votre inscription et commencer le téléchargement, s'il vous plaît cliquer sur le lien suivant.

<https://www.macrium.com/download/VerifySoftware?id=1D8C-USUW&type=h&edition=5&download=y>

Votre code d'enregistrement est jumelé à votre adresse e-mail. Utilisez copier-coller pour entrer si vous êtes invité dans la page d'inscription de l'installateur.

Nous espérons que vous trouverez notre logiciel utile.

L'équipe Macrium

A tout moment, vous pouvez vous désabonner ou mettre à jour vos options de communication ici.

<https://www.macrium.com/consent?id=1D8C-USUW>


S'il vous plaît lire sur la façon dont nous protégeons votre vie privée ici.

<https://www.macrium.com/terms-and-privacy-statement>


### 4) Cliquez sur « Enregistrer le fichier »



Macrium Reflect



### 5) Cliquez sur RedfectDLHF.exe dans téléchargements pour lancer l'installation



6) Cliquez sur « Download » puis cliquer sur « Next » en bas de chaque fenêtre

Macrium Reflect Download Agent

Select Installation Package

Select Macrium Reflect software to download

Choose Edition Free

Or enter license key

Download Location & Options

The most appropriate install package will be downloaded for your computer. Click Options to select additional components for subsequent offline installs.

Save to folder:

Run installer directly after downloading Options

Registration Information

Name N/A

Company Name N/A

Download Information

Selected Download: Reflect Installer Only

0MB of 0MB ( 0% ) Pause

Help Download Close

7) Lorsque vous arrivez à la fenêtre « Registration » décochez la case « Register ... » Avant de cliquer sur Next

Macrium Reflect Free Edition v7.2.4063 64 bit Setup

**Registration**

Register your free copy of Macrium Reflect

**Reflect 7**

Register this installation of Macrium Reflect ?

Email address

Registration Code  Get My Code

If you do not have a Registration code, click 'Get My Code' and an email will be sent with instructions

Your details will only be used in regard to Macrium products. You can unsubscribe at any time. For details visit [www.macrium.com/privacy](http://www.macrium.com/privacy)

< Back Next > Cancel